

Come accedere alla “condivisa” e alle altre cartelle di rete del dominio UNIMORE

Indice

1.Premessa.....	1
1.1.Accesso da un PC Windows membro del dominio UNIMORE.....	1
1.2.Accesso da un PC Windows non membro del dominio UNIMORE.....	1
1.3.Accesso da un PC GNU/Linux.....	2
1.4.Accesso da Mac (OSX).....	2

1.Premessa

Sul server **domain.unimo.it** sono presenti alcune cartelle di rete accessibili dal nostro dipartimento. In particolare **domain.unimo.it** ospita la cartella **dscg_condivisa** accessibile per tutti in lettura/scrittura, la cartella **pubblica_ammchimgeo** accessibile per il personale dell'amministrazione in lettura/scrittura e per tutti in sola lettura, e la cartella personale nominata con la nostra username accessibile solo con le nostre credenziali personali.

Le modalità per accedere alle risorse di rete del dominio UNIMORE cambiano in base al sistema operativo utilizzato, alla versione del sistema operativo, alla configurazione del sistema operativo e all'interfaccia grafica utilizzata. Nella presente guida sono descritti i casi più comuni presenti nel nostro dipartimento.

L'accesso alle risorse condivise di domain è possibile solo dall'interno della rete UNIMORE (wifi esclusa) o attraverso la rete VPN (ulteriori informazioni su <http://vpn.unimore.it>)

1.1. Accesso da un PC Windows membro del dominio UNIMORE

Nel momento in cui effettuerai il login sul PC utilizzando le credenziali di posta sarai automaticamente riconosciuto dal dominio UNIMORE e potrai accedere alle risorse di domain senza che ti venga richiesta nuovamente la password.

La cartella **dscg_condivisa** e la tua cartella personale le troverai già disponibili in risorse del computer, mentre potrai accedere alla cartella **pubblica_ammchimgeo** digitando nel menu start>esegui [\\domain.unimo.it\pubblica_ammchimgeo](http://domain.unimo.it/pubblica_ammchimgeo).


1.2. Accesso da un PC Windows non membro del dominio UNIMORE

- Nel menu start > esegui digita \\domain.unimo.it\dscg_condivisa (puoi sostituire dscg_condivisa con pubblica_ammchimgeo o la tua username per accedere alle altre cartelle).
- Successivamente ti verranno richieste le credenziali, se non sono state memorizzate in precedenza, scrivi la tua username in questo modo: UNIMORE\mia_username e successivamente la password di posta.

1.3. Accesso da un PC GNU/Linux

(Questo punto potrebbe variare a seconda della distribuzione Linux e dell'interfaccia grafica utilizzata).

- Apri il file manager
- Premi CTRL+L
- Digita nella barra in alto <smb://domain.unimo.it>
- Scegli la cartella che desideri aprire (dscg_condivisa, pubblica_ammchimgeo o personale)
- Alla richiesta di credenziali scegli di accedere come Utente registrato. Come nome utente scegli la tua username di posta, come dominio scrivi UNIMORE e come password la tua password di posta.



1.4. Accesso da Mac (OSX)

- Apri il Finder

- Dal menu Vai seleziona Connetti al server
- Digita l'indirizzo del server <smb://domain.unimo.it>
- Nel momento in cui vengono richieste le credenziali scrivi la tua username in questo modo: UNIMORE\mia_username e successivamente la tua password di posta.

